

# Compad Bakkerij

---

## *Receptuurmonitor*

### Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	4 April 2013	Concept	Carol Esmeijer	
1.1	5 september 2016	Definitief	Kitty	Startparameter

---


### Inleiding

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om recept informatie in de bakkerij te raadplegen middels een receptuurmonitor. Dit is een touchscreen applicatie, dat u in staat stelt om recept informatie op te vragen en tevens de mogelijkheid biedt om etiketten af te drukken.

### Voorbereiding

Voordat u de receptuur monitor kunt gebruiken dient u de in de software aan te geven hoe u de monitor wilt inrichten. U kunt aangeven of de receptuur monitor op basis van de artikelgroepen of op basis van het assortiment moet worden ingedeeld. U kunt dat doen door het volgen van de onderstaande procedure:

## 1. Ga naar **Extra | Opties** in Compad Bakkerij



2. Klik op de rubriek **Productie monitor**
3. Met de keuzelijst **Groepering** kunt u aangeven op welke manier de artikelen in de productiemonitor gegroepeerd moeten worden. U heeft de keuzemogelijkheid om de artikelen op basis van artikelgroep of op basis van assortimentgroep te groeperen.
4. Met de keuzelijst **Sorteren** kunt u vastleggen op welke volgorde de artikelen groep gesorteerd moeten worden.
5. Om snel van start te gaan met de Productiemonitor kunt u de optie **alle artikelgroepen weergeven**, **alle artikelen weergeven**, **alle receptgroepen weergeven** en alle **alle recepten weergeven** inschakelen. Heeft u één van deze opties uitgeschakeld dan dient u per artikelgroep, assortimentsgroep, artikel, receptuur en receptgroep de optie in te schakelen.
6. Klik op de opdrachtknop **Einde** om de instellingen op te slaan.

### Artikelgroep

In plaats van alle artikelgroepen weer te geven in de receptuurmonitor kunt u ook de weergave beperken tot enkele groepen. Dit kunt u realiseren door het doorlopen van het volgende stappenplan.


1. Ga naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Productie monitor**
3. Schakel de optie **Alle artikelgroepen weergeven** uit

Compad Bakkerij - Receptuurmonitor

Document versie : 1.1

Document datum : 5 september 2016

4. Klik op de opdrachtknop **Einde**
5. Ga naar **Artikel | Artikelgroepen onderhouden**
6. Selecteer de artikelgroep waarvan u de weergave in de receptuurmonitor wilt wijzigen
7. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**




8. Klik op de rubriek **Productie**
9. Schakel de optie **Beschikbaar voor productie monitor** in of uit
10. Geef optioneel een andere naam voor de artikelgroep in. Indien u geen andere naam opgeeft, dan zal Compad Bakkerij de naam van de artikelgroep zelf gebruiken.
11. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan
12. Herhaal de stappen 6 tot en met 9 voor de overige artikelgroepen.

## Assortimentsgroepen

In plaats van alle assortimentsgroepen weer te geven in de receptuurmonitor kunt u ook de weergave beperken tot enkele groepen. Dit kunt u realiseren door het doorlopen van het volgende stappenplan.

1. Ga naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Productie monitor**
3. Schakel de optie **Alle artikelgroepen weergeven** uit
4. Klik op de opdrachtknop **Einde**

5. Ga naar **Artikel | Assortimentsgroepen onderhouden**
6. Selecteer de assortimentsgroepen waarvan u de weergave in de receptuurmonitor wilt wijzigen
7. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**




8. Schakel de optie **Beschikbaar in productiemonitor** in of uit
9. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan
10. Herhaal de stappen 6 tot en met 9 voor de overige assortimentsgroepen.

## Artikelen

In plaats van alle artikelen weer te geven in de receptuurmonitor kunt u ook de weergave beperken tot enkele artikelen . Dit kunt u realiseren door het doorlopen van het volgende stappenplan.

1. Ga naar **Extra | Opties**
2. Klik op de rubriek **Productie monitor**
3. Schakel de optie **Alle artikelen weergeven** uit
4. Klik op de opdrachtknop **Einde**
5. Ga naar **Artikel | Artikelen onderhouden**
6. Selecteer het artikel waarvan u de weergave in de receptuurmonitor wilt wijzigen
7. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**



8. Klik op de rubriek Productie
9. Schakel de optie **Beschikbaar op productie management systeem** in of uit
10. Optioneel kan bij het invoervak **Naam** de naam van het artikel voor de receptuur monitor worden vastgelegd. Als er geen alternatieve naam wordt vastgelegd, wordt de algemene naam van het artikel gebruik
11. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan
12. Herhaal de stappen 6 tot en met 9 voor de overige artikelen.

## Receptuurmonitor

U kunt de receptuurmonitor nu starten via **Productie | Receptuurmonitor**. De werking van de receptuur monitor spreekt voor zich. Maar in grote hoofdlijnen volgt u de volgende stappen.

1. Ga naar **Productie | Receptuurmonitor**
2. Selecteer de groep
3. Geef het gewenste aantal producten in
4. Selecteer het artikel
5. De software geeft vervolgens het recept
6. Indien u gelijk etiketten wilt afdrucken klikt u op de printer

## Receptuurmonitor automatisch starten

Het is ook mogelijk om de receptuur monitor direct te starten middels een snelkoppeling op uw bureaublad. Om dit te realiseren voegt u als startparameter **/FUNCTIE=RECEPTUURMONITOR** toe aan de snelkoppeling.

